

Kurzanleitung: Einbindung der Musikalischen Landkarte auf max-e


1. Öffnen Sie max-e und wählen Sie die Seite aus, auf der die Webkarte eingebunden werden soll.
2. Fügen Sie eine neue Komponente („New content component“) an der Stelle hinzu, an der die Karte erscheinen soll. Wählen Sie „iFrame“ als Art der Komponente aus. Wenn die aktuelle Seite leer ist, müssen Sie vorher eine Hauptinhalts-Komponente hinzufügen (am besten vom Typ „Hauptinhalt volle Breite“).
3. Nun haben Sie zwei Optionen: Die Musikalische Landkarte kann (wie gewohnt) als gesamte Karte dargestellt werden, auf der man selbst bestimmte Gebiet sucht bzw. auswählt (Option A).
Sie kann auch direkt mit einem bestimmten Kartenausschnitt, Zoomfaktor und/oder ausgewählten Kategorien angezeigt werden (Option B).

Option A

Wenn Sie die Musikalische Landkarte mit dem Ausschnitt des gesamten Gebiets der Landeskirche anzeigen lassen wollen, kopieren Sie die URL und fügen sie in das Feld „Link zur Seite“ der iFrame-Komponente ein. Bei „Höhe in Pixels“ können Sie z.B. 800 angeben. Eine Breite von 1200 Pixels ist außerdem empfehlenswert.

URL: https://login.businessatlas.de/app-viewer/#centerX=8.896507717157142¢erY=52.576086049225346&level=8&scale=2311162.217155&data=G6kAYORqXeqb7_wOTZzuREMzDpx6oKzLBkQTnvl8h8-IRKR98wutmyfe8c5qUbo59KXYumIldUOXZt1oMU0r5cJQGdeoOoB gjweBBVNhtZffRDYgKKbJV3kAfDEtVCiqppkCfg

Klicken Sie nun auf „save changes“ (grüner Button).



Option B

Wenn Sie möchten, dass ein bestimmter Kartenausschnitt und Zoomfaktor angezeigt werden und/oder nur bestimmte Kategorien ausgewählt erscheinen, dann öffnen Sie die URL in einem anderen Tab/Fenster: https://login.businessatlas.de/app-viewer/#centerX=8.896507717157142¢erY=52.576086049225346&level=8&scale=231116_2.217155&data=G6kAYORqXeqb7_wOTZzuREMzDpx6oKzLBkQTnvl8h8-IRKR98wutmyfe8c5qUbo59KXYumIldUOXZt1oMU0r5cJQGdeoOoBgjweBBVNhtZffRDYgKKbJV3kAfDEtVCiqppkCfg

Wählen Sie nun das gewünschte Gebiet aus, entweder über das manuelle Verschieben und Zoomen der Karte oder über die „+/-“-Buttons oben links.

und/oder

Wählen Sie die Kategorien an, die in Ihrem Kartenausschnitt angezeigt werden sollen. Je mehr Kategorien Sie auswählen, desto länger benötigt die Karte allerdings, um zu laden.

Inhalte

-  Orgel im Gottesdienst
-  Klavier im Gottesdienst
-  Erwachsenenchöre
-  Pop- und Gospelchöre
-  Frauenchöre
-  Männerchöre
-  Jugendchöre
-  Kinderchöre
-  Generationsübergreifende Chöre
-  Musikalische Früherziehung
-  Bands
-  Posaunenchöre
-  Kammerorchester
-  Flötenensembles
-  Instrumentalkreise
-  Gitarrenkreise

Je nach Koordinaten, Zoomfaktor und ausgewählten Kategorien, verändert sich dabei automatisch die URL. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind (d.h. Kartenausschnitt, Zoomfaktor und sichtbare Kategorien), kopieren Sie die **neue URL** aus Ihrem Browser und fügen sie in das Feld „Link zur Seite“ im Fenster „iFrame“ bei max-e ein. Bei „Höhe in Pixels“ können Sie z.B. 1000 angeben. Eine Breite von 1200 Pixels ist außerdem empfehlenswert. Klicken Sie nun auf „save changes“ (grüner Button).

Beim Laden Ihrer Seite wird den Nutzer:innen die Karte nun mit Ihren Voreinstellungen angezeigt. Trotzdem können Nutzer:innen sich weiterhin auch andere Kategorien anzeigen lassen oder den Kartenausschnitt verändern.

4. **Tipp:** Kopieren und fügen Sie den folgenden Text über bzw. unter der Karte ein (dazu auf „New Content Component“ klicken und dann „Absatz“ auswählen):
Für eine Darstellung im Vollbild klicken Sie bitte [hier](#).

5. Publizieren Sie nun die Seite in max-e – Fertig!